

## KNFB Reader 3.0: Korte gebruikershandleiding.

### Introductie.

Welkom in een wereld waarin het mogelijk is om een tekst op een snelle en efficiënte manier te herkennen dankzij onze KNFB Reader. In deze gids leggen we uit hoe u de KNFB Reader app op uw iOS-apparaat kunt gebruiken.

### Vraag 1: Wat is KNFB Reader 3.0 eigenlijk?

**De KNFB Reader is een snelle en efficiënte app voor tekstherkenning in 14 talen voor uw iOS-apparaat, met 33 beschikbare talen voor tekstherkenning die hardop kunnen worden voorgelezen.**

1. In de app wordt tekst die uit een tekstdocument komt of is geëxtraheerd uit een afbeelding hardop voorgelezen, en indien gewenst is de tekst ook beschikbaar in Braille. De tekst kan worden geïmporteerd als PDF, PNG, JPEG of EPUB, of kan vanuit een camera-afbeelding worden verwerkt tot tekst.
2. In de app kunt u één of meerdere pagina's verwerken met het cameraproces voor snelle opname, zodat meerdere pagina's tegelijk kunnen worden herkend.
3. De app is compatibel met de iOS-screenreader VoiceOver voor gebruikers met een visuele beperking.
  - a. Veeg naar links en rechts om naar vorige of volgende elementen te gaan.
  - b. Tik twee keer op het scherm om het geselecteerde item te activeren.
  - c. Veeg omhoog en omlaag om de waarde van bepaalde bedieningselementen zoals de snelheid te wijzigen.
  - d. Tik en schuif om ruimtelijk te navigeren.
4. De app is ontwikkeld met het oog op de productiviteit van en het gebruiksgemak voor de gebruiker. De bediening en instellingen kunnen daarom eenvoudig worden aangepast. U leest hier meer over in deze gids.
5. Lees en luister naar een breed scala van documenten en indelingen, zoals PDF, PNG, JPEG, EPUB en KNFB.
  - a. Zakelijke gebruikers kunnen bijvoorbeeld memo's, rapporten, handouts en boeken lezen.
  - b. Thuisgebruikers kunnen bijvoorbeeld boeken of tijdschriften lezen.
  - c. Gebruikers met een visuele beperking kunnen alle bovenstaande documenten lezen en bijvoorbeeld ook bonnetjes, kaarten voor het openbaar vervoer of productlabels.

### Vraag 2: Wat kan KNFB Reader 3.0 voor u doen?

- 1. Als u een visuele beperking hebt, leest de app uw documenten hardop voor en krijgt u altijd hulp bij lezen.**
  - a. De standaardinstellingen voor het gebruik van de VoiceOver screenreader zijn ontwikkeld voor uw gebruiksgemak.
  - b. Neem geschikte foto's dankzij de actieve hulpfuncties Beeldbereik en Kantelen wanneer u foto's neemt.

- c. Lees uw tekst in Braille.

**2. Als u een leesstoornis zoals dyslexie hebt of als u een vreemde taal leert, ondersteunt de app u tijdens het lezen.**

- a. Standaardinstellingen met maximale weergave en duidelijke knoppen.
- b. Actieve ondersteuning tijdens het luisteren en lezen, door de zinnen en woorden die worden gelezen tegelijkertijd te markeren.

**3. Als drukke professional helpt de app u zodat u tijd bespaart en productiever kunt werken.**

- a. Mogelijkheid om grote documenten te importeren of een rapport met meerdere pagina's snel te "scannen".
- b. Activeer het lezen op de achtergrond als u de app gebruikt wanneer uw apparaat is vergrendeld.

**Vraag 3: Wat is er nieuw in KNFB 3.0?**

1. De app heeft een vernieuwde look. Bij de ontwikkeling is met name gelet op de productiviteit van en het gebruiksgemak voor de gebruiker.
2. U kunt alle problemen oplossen dankzij het tabblad Help.
  - a. Voor gebruikers van VoiceOver opent het tabblad Help de Gebruikershandleiding met instructies. De hints in VoiceOver dienen als interactief hulpsysteem.
  - b. Andere gebruikers kunnen het interactieve hulpsysteem met beschrijvingen van de bediening activeren door het scherm aan te raken of hebben direct toegang tot de gebruikershandleiding.
3. Versie 3.0 bevat grote wijzigingen met betrekking tot het lezen van documenten.
  - a. De vertrouwde weergave voor herkende tekst is nog steeds te allen tijde beschikbaar.
  - b. Lees alle documenten in PDF-indeling.
  - c. Geef het oorspronkelijke bestand weer als PDF terwijl het hardop wordt voorgelezen.
  - d. U kunt uw PDF-documenten eenvoudig opslaan en bewaren.
  - e. Lees boeken die zijn gepubliceerd in de steeds vaker gebruikte indeling EPUB.
4. U kunt uw documenten openen en opslaan in de cloud.
  - a. Blader naar en lees documenten vanuit een cloudservice naar keuze via het tabblad Bestanden.
  - b. KNFB 3.0 ondersteunt nu OneDrive, GoogleDrive en DropBox.
  - c. U kunt geneste mappen gebruiken voor gerelateerde documenten.
5. De app bevat nu actieve elementdetectie zodat u kunt bellen, e-mails kunt verzenden of hyperlinks kunt openen.
6. De app kan nu zowel staand als liggend worden weergegeven.

**Na de introductie en de snelle vragen geven we u nu een gedetailleerde rondleiding door de kenmerken en functies van KNFB 3.0.**

**Eerst geven we enkele tips en trucs zodat u foto's kunt nemen die geschikt zijn voor KNFB Reader.**

1. Neem foto's met de knop Foto nemen of Camera.
2. Zorg dat de lens, die op de meeste apparaten in de rechterbovenhoek zit, schoon is en dat het zicht niet wordt gehinderd. Plaats de lens op een afstand van 27-32 cm of 10-13 inch gecentreerd boven een vlak neergelegd document.

3. Extra informatie voor gebruikers met een visuele beperking:
  - a. Verbeter de positie door op de knop Beeldbereikrapport te drukken.
  - b. Wanneer u dit voor het eerst doet, kunt u het beste oefenen met het nemen van foto's. U kunt dit het beste doen door een wit document op een donker, mat en plat oppervlak te leggen.
  - c. De vier randen van het document moeten zichtbaar zijn en de rotatie moet minimaal zijn.
  - d. U kunt de snelheid en nauwkeurigheid verbeteren door een standaard voor het scannen van documenten te gebruiken.

## Ten tweede: Uitleg over de twee sets standaardinstellingen waaruit u kunt kiezen.

### 1. Bent u een nieuwe gebruiker met een visuele beperking?

- a. De standaardinstellingen voor gebruikers van de VoiceOver screenreader worden gebruikt als VoiceOver actief is wanneer u KNFB Reader de eerste keer start.
- b. Met deze standaardinstellingen zijn functies die alleen worden gebruikt door gebruikers die een visuele ervaring willen niet beschikbaar. Deze functies kunnen dan worden geactiveerd via de instellingen.
- c. Als KNFB Reader al eerder is gestart zonder dat de VoiceOver actief was, kunt u de standaardinstellingen voor gebruikers van de VoiceOver activeren door op "Standaardinstellingen toepassen voor gebruikers van de VoiceOver screenreader" te tikken in het instellingscherm.

### 2. Bent u een nieuwe gebruiker en gebruikt u de app omdat u moeilijk kunt lezen, een vreemde taal leert of een zakelijke professional bent?

- a. De standaardinstellingen voor een meer visuele ervaring worden gebruikt als VoiceOver niet actief is wanneer u KNFB Reader de eerste keer start. Belangrijke functies die u kunt gebruiken en die met name handig zijn voor mensen die moeilijk kunnen lezen zijn: foto's die u hebt genomen snijden, draaien en bewerken voordat u tekstherkenning uitvoert, weergave op standaarddocumenten in de PDF-presentatiemodus met dubbele markering tijdens het lezen, PDF-documenten met gelabelde leesvolgorde gebruiken, PDF-documenten met taallabels gebruiken, bladwijzers toevoegen aan en verwijderen uit PDF-documenten, overschakelen naar de PDF-weergave en de reflowable tekstweergave.
- b. Met deze standaardinstellingen zijn functies die meestal alleen door gebruikers van VoiceOver worden gebruikt niet beschikbaar. Deze functies kunnen afzonderlijk worden geactiveerd via de instellingen.
- c. Als KNFB Reader al eerder is gestart met actieve VoiceOver en u wilt dat gebruikers standaard geen VoiceOver gebruiken, kunt u de voorkeursinstellingen wijzigen door op "Standaardinstellingen toepassen voor alle andere gebruikers" te tikken.

### 3. Update u de app vanaf een vorige versie?

- a. Dan worden de standaardinstellingen voor gebruikers van de VoiceOver screenreader actief. Het gedrag lijkt veel op de vorige versie en heeft veel extra functies.

- b. Als u de standaardinstellingen wilt die een meer visuele ervaring bieden, kunt u de voorkeursinstellingen wijzigen door op “Standaardinstellingen toepassen voor alle andere gebruikers” te tikken.
- c. U kunt de functies die minder vaak of niet worden gebruikt door VoiceOver-gebruikers ook één voor één activeren in het Instellingenmenu.

### Ten derde: Uitleg over de basisinstructies voor navigatie.


KNFB Reader bevat vijf hoofdtabbladen onderaan het scherm. Op elk tabblad zijn gerelateerde functies gegroepeerd. Hieronder vindt u een beschrijving van elk scherm in de volgorde van links naar rechts en van boven naar beneden.

#### 1. Het eerste van de vijf hoofdtabbladen is het tabblad Camera. Uw KNFB Reader wordt met dit tabblad geopend. Dit is het beginscherm voor KNFB Reader.



##### a. Tabblad Camera: Knop Foto nemen.

Neem een foto met de camera in uw apparaat.




**Neem een foto in combinatie met Meerdere pagina's AAN.** Voeg nog een afbeelding toe aan de wachtrij, waarna de teller van de sessie met meerdere pagina's verhoogt.

**Neem een foto in combinatie met Meerdere pagina's UIT.** Bekijk optionele fases voor snijden en herkenning voordat u doorgaat naar het tabblad Lezen voor de weergave. Voor VoiceOver-gebruikers worden afbeeldingen standaard direct verwerkt voor tekst. Er worden dus geen snij- en bewerkingsopties getoond.

##### b. Tabblad Camera: Knop Flits (alleen beschikbaar als uw apparaat een flitser heeft).

Met de flitsknop kunt u op uw apparaat instellen dat de flitser altijd aan is, automatisch werkt als u de flitser alleen wilt gebruiken als dit nodig is of helemaal uit staat.



##### c. Tabblad Camera: Knop Modus meerdere pagina's AAN of UIT.

Activeer de Modus meerdere pagina's door deze op AAN te zetten. U merkt dat er meer bedieningselementen worden weergegeven nadat u een foto hebt genomen:

- a. Het paginanummer.
- b. De laatst genomen foto verwijderen.
- c. Een sessie met meerdere pagina's annuleren en alle foto's verwijderen.
- d. Herkenning starten.



b

c

d

**d. Tabblad Camera: Knop Tekstherkenning ingeschakeld of uitgeschakeld.**




Als de knop Tekstherkenning AAN staat, herkent KNFB de tekst. AAN is de standaardwaarde.



Gebruik UIT als u een PDF met foto's wilt maken zonder tekstherkenning.

**e. Tabblad Camera: Knop Afbeelding snijden, draaien en bewerken toestaan.**




Met deze knop kunt u delen van een afbeelding verwijderen, bijvoorbeeld ongewenste achtergrondelementen. Als de optie UIT is, kunt u niet snijden. Bij AUTOMATISCH wordt de afbeelding automatisch gesneden en gedraaid. Bij HANDMATIG kunt u de afbeelding handmatig bijsnijden, draaien en bewerken. Bewerken betekent dat u kunt aangeven welke delen mogen worden overgeslagen bij de herkenning.

**f. Tabblad Camera: Knop Kantelen (alleen beschikbaar op iPhone).**



Bij Kantelen AAN trilt het apparaat als het niet op één lijn ligt met het horizontale vlak. De vibratie wordt sterker of zwakker wanneer het apparaat meer of minder wordt gekanteld. De vibratie stopt wanneer het apparaat vlak is en de foto kan worden genomen.

**g. Tabblad Camera: Knop Beeldbereikrapport**



Gebruik de knop Beeldbereikrapport om de camera te positioneren boven het document, zie de knop Foto nemen.

**h. Tabblad Camera: Knop Taal tekstherkenning.**



De knop Taal bevat een lijst met door de gebruiker geselecteerde talen die kunnen worden herkend. Selecteer de taal die u wilt gebruiken voor herkenning. De lijstweergave wordt bepaald door de optie Taalherkenning selecteren op het tabblad Instellingen.

**i. Tabblad Camera: Knop Meerdere kolommen AAN of UIT.**



Wanneer Meerdere kolommen aan staat, activeert u kolomherkenning voor het lezen van kranten of tijdschriften. Wanneer Enkele kolom aan staat, deactiveert u kolomherkenning.

**j. Tabblad Camera: Knop Fotomodus.**

**U kunt op drie manieren een foto nemen:**



1. **Handmatig een foto nemen:** De knop Foto nemen is geactiveerd.
2. **Automatisch een foto nemen:** Wanneer de tekst goed is gefocust, neemt het apparaat automatisch een foto.
3. **Een foto nemen met een documentstandaard:** De foto wordt genomen wanneer u het document met tekst onder de standaard plaatst. Met deze optie in combinatie met Meerdere pagina's AAN kunt u snel veel pagina's achter elkaar vastleggen. U hoeft alleen maar het document onder de standaard te vervangen, of de pagina's van een boek of tijdschrift om te slaan.

**2. Het tweede van de vijf hoofdtabbladen is het tabblad Lezen. De herkende tekst wordt weergegeven op het tabblad Lezen.**



Standaard wordt tekst direct hardop voorgelezen, bij markeren wordt de regel aangeduid en wordt het woord uitgesproken. U kunt dit personaliseren via het tabblad Instellingen.

**a. Tabblad Lezen: Knop Opslaan.**



De app slaat een gelezen document niet op, tenzij u zelf op "Opslaan" tikt. De standaardnaam is de datum en tijd. U kunt de naam wijzigen en opslaan in een bestaande of nieuwe map. U kunt ook kiezen in welke indeling het document wordt opgeslagen: KNFB of PDF. De weergave die u gebruikt is standaard. Als de KNFB-weergave actief is en u een document wilt opslaan in de PDF-weergave, duurt dit iets langer. Als u uw KNFB Reader hebt gekoppeld aan een cloudservice naar voorkeur, kunt u kiezen of u het document wilt opslaan in de lokale map of in uw cloudservice.

**b. Tabblad Lezen: Knop Reader wisselen.**



Met deze knop kunt u altijd wisselen tussen de beeldweergave in PDF en de weergave als gewone tekst in TXT.

**c. Tabblad Lezen: Knop Leestaal.**



Met de knop Leestaal kunt u de taal van de leesstem wijzigen. Dit moet niet worden verward met het veranderen van de taalherkenning. U kunt talen toevoegen aan of verwijderen uit deze kiezer via de knop Leestaal selecteren onder Opties voor lezen op het tabblad Instellingen.

**d. Tabblad Lezen: Knop Snelheid.**



Met de knop Snelheid kunt u de leessnelheid aanpassen naar uw voorkeur.

**e. Tabblad Lezen: Knop Pagina toevoegen.**



Met de knop Pagina toevoegen kunt u een pagina toevoegen aan een document nadat u het hebt opgeslagen. Klik op deze knop en neem een nieuwe foto die wordt toegevoegd aan het einde van uw document.

**f. Tabblad Lezen: Knop Pagina verwijderen.**




Met de knop Pagina verwijderen kunt u de laatste pagina van een document verwijderen.

**g. Tabblad Lezen: Knop Bladwijzer toevoegen.**



Met de knop Bladwijzer toevoegen kunt u een bladwijzer toevoegen.

**h. Tabblad Lezen: Knop Bladwijzers weergeven.**



Met de knop Bladwijzers weergeven kunt u alle bladwijzers bekijken. Tik op een bladwijzer om naar die positie in het document te gaan. Tik op Bewerken als u een bladwijzer wilt hernoemen of verwijderen.

**i. Tabblad Lezen: Knop Leeseenheid.**



U kunt ervoor kiezen om per woord, regel of zin te lezen. Gebruik dit in combinatie met de knoppen Vorige en Volgende onderaan om door te gaan naar het vorige of volgende woord, of de vorige of volgende regel of zin.

**j. Tabblad Lezen: Knop Voortdurend lezen/Lezen op eigen tempo.**



Kies tussen de voortdurende modus en de eigen tempo-modus. De leeseenheid wordt bepaald door de knop Leeseenheid.

De eerste knop is de voortdurende leesmodus.



De tweede knop is de eigen tempo-modus. In de eigen tempo-modus stopt het lezen na elke leeseenheid.

**k. Tabblad Lezen: Knop Zones weergeven.**




Gebruik deze knop om de leeszones weer te geven en de leesvolgorde te controleren in een PDF-document dat is gelabeld voor toegankelijkheid.



Met de tweede knop verbergt u de leeszones.

**l. Tabblad Lezen: Knop Taallabels tonen.**



Gebruik deze knop om de taallabels te controleren in een document met taallabels.

Met de eerste knop activeert u de taallabels.



Met de tweede knop deactiveert u de taallabels.

**m. Tabblad Lezen: Knop Afbeelding weergeven (alleen beschikbaar in KNFB-indeling).**



Toon de oorspronkelijk gemaakte afbeelding. Met TERUG gaat u terug naar de lezer.



**n. Tabblad Lezen: Knop Herkenning opnieuw uitvoeren.**




Voer de tekstherkenning van het document opnieuw uit in een andere herkenningstaal of kolommodus.

**o. Tabblad Lezen: Schuifregelaar Ga naar pagina.**



Verplaats deze schuifregelaar om naar een specifieke pagina te gaan. Als u VoiceOver gebruikt, kunt u deze schuifregelaar ook gebruiken om te kijken welke pagina u op dit moment leest.

**p. Tabblad Lezen: Knop Ga naar pagina (in KNFB- en PDF-indeling, niet in EPUB-indeling).**



Met deze knop kunt u naar een geselecteerde pagina in uw document gaan door het paginanummer in te vullen.

**q. Tabblad Lezen: Knop Vorige.**



Ga naar de vorige leeseenheid.

**r. Tabblad Lezen: Knop Weergave en Pauze.**




Start of pauzeer.

**s. Tabblad Lezen: Knop Volgende.**



Ga naar de volgende leeseenheid.

**t. Tabblad Lezen: Knop Volledig scherm.**




Kies Volledig scherm om alle bedieningselementen te verwijderen, behalve de knop Weergave en Pauze en de navigatieknoppen onderaan. Selecteer de optie opnieuw om terug te gaan naar de normale leesmodus.

### 3. Het derde van de vijf hoofdtabbladen is het tabblad Bestanden. Via dit tabblad hebt u toegang tot documentbeheer.

Open documentbeheer van al uw lokaal opgeslagen of geïmporteerde documenten, in het camera-album op uw apparaat of in de cloud.

#### a. Tabblad Bestanden: Knop Van camera-album importeren.



Met de knop Camera-album kunt u afbeeldingen uit het camera-album selecteren voor herkenning.


#### b. Tabblad Bestanden: Knop Map toevoegen.



Met de knop Map toevoegen kunt u een nieuwe map toevoegen in de lokale mapstructuur.

#### c. Tabblad Bestanden: Knop Bewerken.

Via de knop Bewerken kunt u extra knoppen gebruiken waarmee u geselecteerde documenten en mappen kunt hernoemen, verplaatsen, delen en verwijderen.



Rename

Move

Share

Delete

Met Delen kunnen KNFB-bestanden worden gedeeld in de indelingen KNFB, TXT, RTF en HTML. Na conversie via Delen wordt het standaardscherm Delen via iOS weergegeven, zodat u het geëxporteerde bestand naar verschillende services en apps kunt verzenden. Via Delen kunt u PDF- en EPUB-bestanden in hun oorspronkelijke indeling delen.

#### d. Tabblad Bestanden: Knop Lokaal.



Met de knop Lokaal worden alle documenten en mappen weergegeven die beschikbaar zijn wanneer u de app KNFB Reader gebruikt.

#### e. Tabblad Bestanden: Knop Cloud.



Met de knop Cloud worden alle documenten en mappen weergegeven die beschikbaar zijn in uw cloudservices. We bieden ondersteuning voor Google Drive, OneDrive en Dropbox.

#### 4. Het vierde van de vijf hoofdtabbladen is het tabblad Instellingen. Via dit tabblad kunt u het gedrag van uw KNFB Reader beheren.

Op het tabblad Instellingen kunt u het gedrag van uw KNFB Reader beheren. Hier vindt u opties waarmee u kunt aanpassen hoe documenten eruitzien en klinken wanneer ze worden gelezen. Zelfs de weergave van de app zelf kan worden gewijzigd.

##### a. Standaardinstellingen.

Met de eerste twee opties op het tabblad Instellingen kunnen veel opties in KNFB Reader tegelijk worden gewijzigd.

Met de eerste optie “**Standaardinstellingen toepassen voor gebruikers van de VoiceOver screenreader**” wordt uw KNFB Reader geconfigureerd met de weergave en de instellingen die veel VoiceOver-gebruikers zullen gebruiken. De optie Snijden wordt verborgen, terwijl de tekst wordt weergegeven in de traditionele stijl voor tekstweergave.

Met de tweede optie “**Standaardinstellingen toepassen voor alle andere gebruikers**” wordt de app geconfigureerd zodat deze beter werkt voor gebruikers die een meer visuele ervaring willen. Bijvoorbeeld, de knoppen Beeldbereikrapport en Kantelen worden weggelaten op het tabblad Camera en de beeldweergave wordt gebruikt op het tabblad Lezen. Herkende afbeeldingen worden automatisch opgeslagen als PDF-documenten. Deze reeks functies is mogelijk meer geschikt voor gebruikers met leerproblemen of gebruikers die een vreemde taal leren.

Wanneer u op de knop tikt om een van de opties te selecteren, wordt een overzicht weergegeven van de instellingen die worden gewijzigd.

Alle instellingen die met deze twee opties worden gewijzigd, kunnen ook afzonderlijk worden geconfigureerd voor uw behoeften. Hoe u dit kunt doen, ziet u in de secties hieronder.

##### b. Camera-instellingen.

**Flitslicht altijd aan:** Standaard staat deze optie UIT. Als de optie AAN staat, blijft de lamp van de camera actief wanneer u het tabblad Camera selecteert.

**Modus beeldbereik liggend:** Rapporteert bovenaan de pagina wanneer het apparaat in de liggende stand wordt gebruikt, zodat de camera in de rechterbovenhoek staat.

**Zichtbare hoeken beeldbereikrapporten:** Rapporteert informatie over de hoeken naast informatie over de randen. Dit is heel handig wanneer de app wordt geconfigureerd voor gebruik met een standaard voor het scannen van documenten.

**Standaardbestandstype voor herkende documenten:** Hiermee wordt bepaald hoe tekst wordt weergegeven en opgeslagen. Wissel tussen de PDF-weergave en de reflowable KNFB als standaardbestandstype. KNFB is de standaardwaarde voor VoiceOver-gebruikers. Als de optie wordt ingesteld op PDF, krijgt u na de herkenning een PDF-weergave met dubbele markering en wordt het document standaard opgeslagen als PDF.

**Taalherkenning selecteren:** Selecteer uit de 33 beschikbare herkenningstalen een subgroep van veelgebruikte talen naar voorkeur. Deze talen zijn vervolgens beschikbaar in de kiezer voor taalherkenning op het tabblad Camera.

**Tekstherkenning weergeven:** Toon of verberg de knop Herkenning op het tabblad Camera. Dit wordt verborgen wanneer de standaardinstellingen voor VoiceOver-gebruikers actief zijn.

**Opties bijnijden, draaien en bewerken weergeven:** Toon of verberg de knop bijnijden, draaien en bewerken op het tabblad Camera.

**Kantelknop weergeven (afhankelijk van apparaat):** Toon of verberg de knop Kantelen op het tabblad Camera.

**Knop beeldbereik weergeven:** Toon of verberg het Beeldbereikrapport op het tabblad Camera.

### **c. Leesinstellingen.**

**Automatisch beginnen te lezen:** Schakel dit UIT als u niet wilt dat het lezen automatisch begint.

**Lezen in de achtergrond toestaan:** Activeer deze optie om toe te staan dat het lezen doorgaat wanneer het apparaat vergrendeld is, vergelijkbaar met het afspelen van muziek of het luisteren naar een audioboek.

**Het spraakvolume aanpassen:** Stel het standaardvolume in voor de leesstem.

**Spraaksnelheid aanpassen:** Stel de standaard spraaksnelheid in voor de leesstem.

**Talen selecteren:** Selecteer een subgroep van leesstemmen uit de gehele lijst die op het apparaat zijn geïnstalleerd, zodat alleen deze talen worden weergegeven als opties in de kiezer Leestaal op het tabblad Lezen.

**Instellingen voor tekstweergave in KNFB-bestanden:** Wijzig het lettertype (type, grootte en kleur) en de achtergrondkleur naar uw voorkeur.

**Markeerinstellingen:** Bepaal de stijl en kleur van de verschillende soorten markeringen die beschikbaar zijn voor woorden en eenheden (bijv. zinnen) of de achtergrond (tekstkleur van markeringen is alleen beschikbaar in KNFB-indeling).

### **d. Bestandslijstinstellingen.**

Er zijn zes verschillende bestandsinstellingen.

1. Bevestig of verwijder verzoeken om bevestiging voordat een document of map wordt verwijderd.
2. Bestandstype weergeven: geef de bestandsindeling weer van elk document in de mapstructuur.
3. Dropbox-verbinding: Zet dit AAN als Dropbox uw gewenste cloudservice is.
4. Google Drive-verbinding: Zet dit AAN als Google Drive uw gewenste cloudservice is.
5. OneDrive-verbinding: Zet dit AAN als OneDrive uw gewenste cloudservice is.

### **e. Instellingen voor retourneren van Enterprise-licentie.**

Enterprise-gebruikers kunnen een licentietoken retourneren naar de licentieserver voordat ze de app verwijderen of overschakelen op een ander apparaat.

### **f. Over.**

Deze sectie bevat versiegegevens voor KNFB Reader en andere juridische informatie en regelgeving.

## 5. Het vijfde en laatste van de vijf tabbladen is het tabblad Help. Op het tabblad Help kunt u alle problemen oplossen.

Op het tabblad Help wordt de handleiding geopend wanneer VoiceOver actief is. Er wordt een dialoogvenster geopend wanneer VoiceOver niet actief is. Als u in het dialoogvenster op de link klikt, wordt de handleiding geopend. Klik op een knop op het scherm voor meer informatie over hoe u de knop kunt gebruiken.

### a. Help: Leren.

Leer van anderen door u aan te melden voor de V&A-e-maillijst op [www.nfbnet.org/mailman/listinfo/reader-users\\_nfbnet.org](http://www.nfbnet.org/mailman/listinfo/reader-users_nfbnet.org) of verzend een e-mail naar [reader-users-request@nfbnet.org](mailto:reader-users-request@nfbnet.org).

### b. Help: Vragen?

Hebt u nog vragen nadat u deze handleiding hebt geraadpleegd of advies aan andere gebruikers hebt gevraagd? Stuur dan voor ondersteuning een e-mail naar [support@KNFBreader.com](mailto:support@KNFBreader.com).

### c. Hulp nodig? Neem contact met ons op.

- a. National Federation of the Blind: [support@KNFBreader.com](mailto:support@KNFBreader.com), [www.KNFBreader.com](http://www.KNFBreader.com), (347) 422-7085
- b. Sensotec nv: [info@sensotec.be](mailto:info@sensotec.be) , [www.sensotec.be](http://www.sensotec.be).

## Laatste hoofdstuk: Enkele interessante extra weetjes.

### a. KNFB heeft moeite met of biedt geen ondersteuning voor de volgende functies:

1. Handgeschreven tekst, tekst die over het scherm scrollt.
2. KNFB vertaalt niet en wijzigt de herkende taal niet. De app kan echter wel hardop voorlezen in de ondersteunde herkende talen. Er zijn 14 talen beschikbaar.
3. Tekst op driedimensionale producten met volume, met name in combinatie met veel afbeeldingen.
4. Afbeeldingen van led- en lcd-schermen zoals computers, klokken of verkoopautomaten.
5. Gegraveerde tekst.
6. Bij het delen van een PDF- of EPUB-document zijn conversies van documentindelingen op dit moment niet beschikbaar.

### b. De nauwkeurigheid van KNFB kan variëren.

De volgende situaties kunnen invloed hebben op de nauwkeurigheid van de app KNFB: Reflectie van het oppervlak, afstand tussen camera en doel, tekstuele factoren zoals grootte, indeling, kromming, vouwen of kreuken, afbeeldingen en kleuren op de achtergrond, omgevingslicht, schaduwen, obstakels.